关于云下一代防火墙安全加固升级的通知

尊敬的天翼云用户:

经我方安全专家评估云下一代防火墙 R7 和 R8B1 版本在极端情况下存在安全风险,为提升产品的安全性,需对云下一代防火墙进行安全加固,影响 R6、 R7、R8 版本。在升级过程中遇到任何情况,可直接在天翼云官网 www.ctyun.cn 提工单咨询联系云下一代防火墙工程师。

【产品范围】

天翼云云下一代防火墙 R9F5 以下版本: R6, R7, R8 及对应 PR0 版本。

【操作指导】

注意:

1. 升级前需确认防火墙能正常访问公网,可在系统-诊断工具-测试工具进行 ping 公网测试,如不通公网则需要在天翼云平台主机界面确保防火墙主机第 一张网卡有绑定弹性 IP。

 2. 升级防火墙版本必须进行防火墙重启操作,重启过程中经过云下一代防火 墙防护的业务会全部中断,单次升级时长大概为 5-10 分钟。

3. 如现版本为 R6 版本云下一代防火墙,升级时则需先升级至 R7 版本,再升级至 R8 版本,再升级至 R9 版本,特别注意不能跨大版本升级,具体升级步骤参考下方第五项。

① 打开浏览器,地址栏输入 https://弹性 IP:10443【未升级版本显示页 面】



② 输入用户名密码,进行账号登录,并在首页查看版本

系统信息		
序列号 主机名称 硬件平台 系统时间 系统运行时间 HA状态		
软件版本	Version 5.5	
病毒过滤特征库	2.1.220518 2022/05/18 04:11:12 升级	

说明:旧版本需升级版本至 R9F5 或 R9F5-PRO 版本。

【升级建议】

本次提供的标准版本升级包版本号为: ECFW6000-FR24044-5.5R9F5 或 ECFW6000-FR24044-5.5R9F5-PR0 版本;请所有部署低版本云下一代墙的(产品 范围内的型号和版本)的客户进行升级。

【升级方法】

登录云平台,进入云主机控制台,找到云下一代防火墙主机,点击【远程登录】,登录云下一代防火墙账密,输入以下命令进行升级:

import image from ftp server 119.96.110.45 user ftpuser1 password ECFW@2023tyy.com ECFW6000-FR24044-5.5R9F5-PR0.img

如 R6 升级至 R7,命令则是 import image from ftp server 119.96.110.45 user ftpuser1 password ECFW@2023tyy.com ECFW6000-5.5R7P9.5-PRO-PRO.img R8 升级命令: import image from ftp server 119.96.110.45 user ftpuser1 password ECFW@2023tyy.com ECFW6000-FR24044-5.5R8B5-PRO.img

输入命令后,等待升级包加载完成,输入 y 确认保存升级包



在页面提示成功后,请输入 reboot 进行设备重启,确保新版本生效。

Connected (unend	rypted) to: GEM	U (Instance-17506440-21)	4-4a96-bae4-0878/5ce8c02)	
Save this image? [Saving Checking saved fir	ylzn: y mware			
			OK	
Set ECFW6000-FR240 ECFW-6000M rehoot System configurati Building configura Saving configurati	44-5.5R0B5- on has been tion. on is finis	-PRO as active b n modified. Save shed	oot image ? [y]/n: y	
1 configuration in	system, pl	lease choose one	to be loaded.	
Name	Version	Save Time	Size (bytes)	
[a]: Startup	5.5R8 20	322-05-07 10:14:	37 18785	
Press enter to use Please choose one:	system cur	rent setting		

后续可多次按需选择 a, a, 等待设备重启完成即可。

【升级注意事项】

(1)本次版本升级过程会对云下一代防火墙进行重启操作,请提前安排好操作时间。

(2)本次升级存在较大跨度版本升级,请在升级前做好配置备份,如有操 作问题,可提交工单至云下一代防火墙,由专业工程师进行指导操作。

(3)该升级包适用于当前版本 R6P1.2-R8B1 所有版本的升级。

(4) 云下一代防火墙主备模式部署时,先升级备机,待备机升级成功并重 启完成后再升级主机。

【产品使用安全建议】

(1) 将对应型号云下一代防火墙产品升级到推荐的最新版本 R9F5。

(2)账号密码:部分用户使用旧版本,登录账密使用的是默认账密,建议用户修改默认账户及密码,使用强密码。

修改密码操作:登录 web 界面,点击右上角 ecfwadmin-修改密码。

4 1	设备名称: ECFW-600	0 🛞 ecfwadmin 🗸
	ecfwao 本地系统	dmin 统管理员
	 	改密码 除个性化 出

输入旧密码,再输入新密码,确认密码,点击确定,密码修改完成。

密码配置		×				
管理员	ecfwadmin					
原始密码*						
密码 *						
重新输入密码*						
密码策略:最小长度为8,最大长度为31。至少1个大写字母,1个小写字母,1个数字,1个特殊字符。						
确定 取消						

(3) 登录权限:部分用户使用旧版本或进行远程运维,强制开启云下一代防 火墙 ssh 登录权限,存在远程登录风险;

关	闭	操	作	指	告
~~	1.47	1/IV	11	1 1 1	·.,

```
登录 wen 界面,进入【网络】-【接口】-【eth0/0】-【编辑】
```

0	安全域		网络 / 接口							
	接口		_	-						
ß	接口组		7过	♡ 过滤						
	DNS	>	① 新建 v 🕜 编辑 👖 删除							
000P	DHCP		_	於口な 称	接口状态					
	DDNS			按口石材	物理状态	管理状态	链路状态	IPv4协议状态	获取关型	
PPP H	PPPoE			vswitchif1	R	0	H.	8	静态	
23	Virtual Wire			ethernet0/0	P	Ø	Ð	Ð	DHCP	
۲	虚拟路由器	>		ethernet0/1	P	Ø	Ø	Ð	DHCP	
ţ.	虚拟交换机				-	-	-	-		

关闭 ssh,telnet,http 等不安全协议。

Ethernet 接口		
接口名称	ethernet0/0	
描述		(0 - 63) 字符
绑定安全域	二层安全域 三层安全域 TAP 无绑定	
安全域 *	trust	
HA同步		
IP配置		
类型	静态IP 自动获取 PPPoE	
	✓ DHCP 服务器提供的网关信息设置为默认网关路由	
	高级选项 DDNS	
管理方式	Telnet SSH V Ping HTTP	
	✓ HTTPS SNMP	
WebAuth		
认证服务	启用 关闭 使用全局默认	

(4) 登录账号: 建议使用三权分立及最小权限运维原则进行云下一代防火 墙运维,禁止 any 用户登录运维,保障设备管理账号安全。

如您有任何问题,可随时通过工单或者服务热线(400-810-9889)与我们联系。 感谢您对天翼云的支持!

天翼云服务团队