

关于云堡垒机安全问题加固升级的通知

尊敬的天翼云用户：

经我方安全专家评估云堡垒机 14 版和 18 版在某些旧版本上存在一些安全风险，影响 14 版云堡垒机：6.0.5.21865 及更低版本。（6.0.4.18534、6.0.4.19080、6.0.5.20000、6.0.5.20002、6.0.5.20855 或 6.0.5.21865）；18 版云堡垒机：6.0.8.11033、6.0.8.11034、6.0.8.23168，在升级过程中遇到任何情况，可直接在天翼云官网 www.ctyun.cn 提工单咨询联系云堡垒机工程师。

【影响版本】

天翼云 14 版云堡垒机：6.0.5.21865 及更低版本。（6.0.4.18534、6.0.4.19080、6.0.5.20000、6.0.5.20002、6.0.5.20855 或 6.0.5.21865）

天翼云 18 版云堡垒机：6.0.8.11033、6.0.8.11034、6.0.8.23168

【安全版本】

天翼云 14 版云堡垒机：6.0.5.22142

天翼云 18 版云堡垒机：6.0.8.34039

【修复方案】

1. 14 版云堡垒机 6.0.5.22142 以下的版本，均需要升到 6.0.5.22142。
（升级包获取链接 <https://cloud.189.cn/t/E7baeaRrQbqy> 访问码:vd8y 或者提工单联系云堡垒机工程师获取）
2. 18 版云堡垒机 6.0.8.34039 以下的版本，均需要升到 6.0.8.34039。
（升级包获取链接 <https://cloud.189.cn/t/ymQviiYNBfrm> 访问码:dto5 或者提工单联系云堡垒机工程师获取）
3. 14 版云堡垒机具体操作方法

打开云堡垒机 web 端 <https://IP:1443>，登录 sysadmin 账号，在系统管理

- >系统升级



上传升级包



等待 3-10 分钟上传完毕后，点击升级。



4. 18 版云堡垒机具体操作方法

打开云堡垒机 web 端 <https://IP:1443>，登录 sysadmin 账号，在系统管理->系统维护->系统升级



上传升级包



等待 3-10 分钟上传完毕后，点击升级



【升级注意事项】

1. 本次版本升级过程会对堡垒机和应用发布服务器进行重启操作，请提前做好操作时间。
2. 14 版升级包适用于当前版本为 6.0.5.20002 至 6.0.5.21865 的所有版本上升级；18 版升级包适用于当前版本为 6.0.8.23168 的版本上升级。
3. 堡垒机主备模式部署时，先升级主机，待主机升级成功并重启完成后再升级备机。

【产品使用安全建议】

1. 将对应型号堡垒机产品升级到推荐的最新版本 6.0.5.22127 和 6.0.8.34039。
2. 请不要将堡垒机直接配置公网地址或将堡垒机内网地址映射到公网地址来使用。如果有公网访问需求，建议先通过 VPN 拨入后再访问部署在内网的堡垒机。
3. 请一定要修改默认密码为强密码！

如您有任何问题，可随时通过工单或者服务热线（400-810-9889）与我们联系。

感谢您对天翼云的支持！

天翼云服务团队

附件 1：14 版云堡垒机辨别方法

方法一：Web 端和客户端的背景色为天蓝色为 14 版堡垒机，如图。




方法二：登录 sysadmin，在系统管理-系统信息-系统升级中查看版本号，若为 6.0.4.18534、6.0.4.19080、6.0.5.20000、6.0.5.20002、6.0.5.20855 或 6.0.5.21865、6.0.5.22142 则为 14 版云堡垒机，如图。



附件 2：18 版云堡垒机辨别方法

方法一：Web 端和客户端的背景色为深蓝色为 18 版堡垒机，如图。



方法二：登录 sysadmin，在系统管理-系统维护-系统升级中查看版本号，若为 6.0.8.11033、6.0.8.11034、6.0.8.23168、6.0.8.34039 则为 18 版堡垒机，如图。

